better output SOLUTION partner

Scan to BOX

적용기종



D300 Series / D400~420 Series (컬러) N500 Series (흑백)

OS: Window 10 (64bit)



Box Operator 프로그램 설치

- 첨부된 파일을 압축푼 후 사양에 맞게(32/64비트) 폴더에 들어가 첨부된 Box Operator 설치 프로그램(SETUP.EXE)을 다운로드 받습니다.
 (WINDOW 10 부턴 모두 64BIT 입니다.
- 1-1. 다운로드 받은 Box Operator 설치 프로그램을 실행 합니다.



1-2. 설치 마침을 눌러준 후 아니요 를 눌러줍니다.



	장치 등록
	등록된 장치 목록(<u>B</u>):
Box Operator	등록 이름
	7
Rox Operator	
장치를 등록하십시오.	
[장치의 등록]버튼을 클릭하거나, [Box Operator] 메뉴로부터 [장치의 등 록]을 선택하십시오.	
도움말(Fi) 장치의 등록(R) 취소	

4. 등록 후 확인 버튼을 눌러줍니다.

2. 바탕화면에 설치된 Box Operator 아이콘을 더블클릭 합니다.

장치 등록 등록된 장치 목록(B): 등록 이름 장치 주소 편집(E)... 삭제(D) 확인 취소 도움말(F1)

3. 등록 이름란에는 회사명 또는 부서명을 입력하셔도 좋습니다.

장치 주소 란에는 복합기의 IP 번호를 입력해 줍니다.

새로 등록]
장치 정보를 지정합니다. 등록 정보 장치 검색(<u>6</u>)	복합기 IP
동로 DI르(B)· 경기DA 장치 주소(A): 192.168.0.200 TCP 소켓 설정 포트 번호: 59158	:복합기에 튼- 유틸 치정보 표 IPV4 주소 주소입니
포트 번호(SSL): 59159 편집(E)	
도움말(F1) 확인 취소	

복합기 IP 주소 확인 방법 복합기에 가서 메뉴 버 튼- 유틸리티/설정 - 장 치정보 표시 PV4 주소가 복합기의 IP 주소입니다.

장치 등록		×
등록된 장치 목록(<u>B</u>):		
등록 이름	장치 주소	새로 등록(<u>N</u>)
경기0A	192.168.0.20(편집(E)
		삭제(<u>D</u>)
		확인
		취소
<	•	도움말(F1)



6. 복합기로 가셔서 메뉴-유틸리티 순으로 화살표를 따라 빨갛게 표시해 둔 부분을 눌러줍니다.



7. 박스 이름은 사용자 성함을 입력해줍니다.

검색문자는 터치해서 ETC에서 ABC로 바꿔준 후 확인 버튼을 눌러 등록해줍니다.

성 메뉴 > 공유/개인	박스 > 신규 등록	1/2 《이전 다음
박스 번호	1	1 - 999999999
박스 이름	최문성	
암호		
검색 문자	ABC	
박스 종류	공유	
저장시간	25/02/2020 13:11	
25/02/2020 13:11		취소) 확인)

스캔방법:

박스- 사용자 이름 클릭- 저장 버튼을 누르면 스캔 화면이 뜨는데 그 화면에서 스캔하실 종이를 올려놓으신 후 복합기의 <mark>파란색 시작</mark> 버튼을 눌러주시면 박스로 스캔이 전 송됩니다.









 PC로 돌아와 박스 오퍼레이터에서 등록된 사용자의 이름을 눌러주시면 파일이 전송 되었습니다. 이 파일을 드래그 또는 더블클릭을 통해 원하는 폴더로 옮겨주시면 됩 니다.

